



## 计算器窗口



目前只支持 CAD2013 及以上版本

刀图 QQ 交流群：894659298（已满）、378664087

2023 年免费授权码：ze73LobLVwg1K2Es6EtDhg==

## 免费授权码说明：

2023 年免费授权码（2023. 12. 31 到期）：[ze73LobLVwg1K2Es6EtDhg==](#)

本插件为永久免费插件，为防止本插件被倒卖，我们采用免费授权的方式，每次授权码使用时效半年（每年 6 月 30 日和 12 月 31 日到期），到期后请自行到[刀图群公告](#)获取新的授权码。

## 使用方法：



- 1、CAD 加载 VLX 文件：DaoTuCalc.VLX。  
(CAD 加载 VLX 文件方法：用命令 ap 加载，或直接将 vlx 文件拖入 CAD 窗口中)
- 2、输入命令 dtjsq，打开计算窗口。

## V2.1 更新说明：

- 1、修复 bug：如果 lisp 命令中含有运算符，不再进行运算；框选中途按空格不再进行运算。
- 2、增加命令行计算保留历史记录功能，通过计算器主窗口可查询到记录。

## V2.0 更新说明：

增加命令行输入计算式直接计算功能。



直接在命令行输入算式，空格或回车计算。

如果计算器对话框没有打开，则计算历史不会保存，反之则会保存。

## 老版升级方法：


替换原文件，不用重新注册。

## 使用技巧:

- 1、自动计算：点击+、-、×、÷按钮，然后选择 CAD 文字自动计算。
- 2、手动计算：在计算窗口内输入表达式，**按回车键计算**；  
结果以红字显示，如再输入数字结果自动清除，输入运算符则结果保留；  
回车键可直接清除红色结果；  
Del 键清除计算框全部内容。
- 3、**双击历史记录**可重新计算。
- 4、**浮动式窗口**，鼠标移动到计算器窗口内自动激活计算框，可以直接输入文字，不用再点一下；鼠标移出窗口则自动激活 CAD 窗口。

## CAD 插件自动加载方法（也适合其他插件）：

输入命令 ap，然后点击“内容”按钮将 vlx 文件加入启动组。



## 目前已知问题:

- 1、2021 及以上版本加载后提示错误，解决方法：输入命令 lispysys 改为 0 重启 CAD；
- 2、如果还提示错误，再试试：
  - 1) 右键点 d11 文件，取得管理员权限。
  - 2) 右键点 d11 文件，属性中查看是否有：**解除锁定**选项，如有则勾选。